



Anleitung zu PiNUSweb

Einrichtung der RDP-Verbindung Start und Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung	2
Anmeldung	2
Datei herunterladen	2
Datei auf dem Desktop ablegen	3
Datei umbenennen	4
Einrichtung Windows 11	4
Starten	4
Erstanmeldung	4
Folge-Anmeldungen	4
Einrichtung macOS 26 Tahoe	5
Starten	9
Nach dem ersten Pinus-Start	9
Drucker festlegen	9
Kennwort ändern	10
Ergänzungen zu PiNUSweb (Sammlungen)	11
Wie schreibe ich das @-Zeichen auf einem Mac?	11
Wie schreibe ich spezielle Klammern { } [] auf dem Mac?	12
Pinus hängt, wie kann ich den Prozess beenden?	13
April-Updates 2026 von Microsoft für Windows 11/10 Systeme	14

PiNUS classic



Vorbereitung

Anmeldung


Öffnen Sie die folgende Webseite in Ihrem Browser: <https://pinus.amacos.net/>

Sie haben von uns per E-Mail oder auf anderem Weg Ihre Zugangsdaten erhalten:

Benutzername (z. B. pnsnet\pns-demo1)

Kennwort (z. B. Geheim%0815)

Melden Sie sich an, um die Verbindungsdatei für PINUSweb herunterzuladen.



Datei herunterladen


Nach der Anmeldung wird Ihnen das Programm "PinusSoftware" angezeigt.

Klicken Sie auf "PinusSoftware"

Die Verbindungsdatei wird heruntergeladen.

Öffnen Sie nun den Ordner, in den Ihr Browser Dateien speichert.

(in der Regel der Ordner "Downloads")




PiNUSclassic




Datei auf dem Desktop ablegen

Suchen Sie in dem Ordner, in dem Ihr Browser Dateien gespeichert hat, die heruntergeladene Datei.

Ziehen Sie die Datei mit der Maus auf Ihren Desktop:



(macOS)




(Windows 11)

PiNUSclassic



Datei umbenennen

Benennen Sie die Datei in `PiNUSwebClassic.rdp` um.



Einrichtung Windows 11

Voraussetzung: Die "**Vorbereitung**", in diesem Dokument (siehe Kapitel) wurde getätigt.

Starten

Klicken Sie die Datei "`PiNUSwebClassic.rdp`" doppelt. Bestätigen Sie etwaige Sicherheits- und Zertifikatsmeldungen positiv.

Erstanmeldung

Tragen Sie Ihren Benutzernamen (z.B. `pnsnet\pns-demo1`) und ihr Kennwort (z.B. `Geheim%0815`) ein.

Folge-Anmeldungen

Ihr Benutzername muss nicht mehr eingegeben werden, es wird nur mehr Ihr Kennwort (z.B. `Geheim%0815`) abgefragt.

Nach "OK" wird PiNUSwebClassic gestartet.



PiNUSclassic




Einrichtung macOS 26 Tahoe

Voraussetzung: Die "Vorbereitung", in diesem Dokument (siehe Kapitel) wurde getätigt.


Installieren Sie "Windows App" aus dem App Store und öffnen Sie diese.



Importieren Sie die Datei "PiNUSwebClassic.rdp" von ihrem Desktop in die "Windows App".




PiNUS classic



Die Datei "PiNUSwebClassic.rdp" wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden.






Passen Sie Einstellungen in der "Windows-App" an.



PiNUSclassic



Benutzername und Kennwort hinzufügen.




Tragen Sie Ihren Benutzernamen (z.B. pnsnet\pns-demo1) und ihr Kennwort (z.B. Geheim%0815) ein.

PiNUSclassic



Starten



Klicken Sie die PiNUSwebClassic doppelt. Bestätigen Sie etwaige Sicherheits- und Zertifikatsmeldungen positiv.



Nach dem ersten Pinus-Start

Drucker festlegen

Sie sollten ihren Drucker pro Arbeitsort festlegen (für alle Module):



PiNUS classic



Kennwort ändern

<https://pinus.amacos.net/RDWeb/Pages/de-DE/password.aspx>

File Edit View Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Web Access für Remotedeskt... x

pinus.amacos.net/RDWeb/Pages/de-DE/password.aspx

P PINUSweb Portal
Buchhaltungssoftware ortsunabhängig

PiNUS web
100% SWISS +
Hilfe

Domäne\Benutzername:

Aktuelles Kennwort:

Neues Kennwort:

Neues Kennwort bestätigen:

Das Kennwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein.


Windows Server® 2019 Microsoft



Ergänzungen zu PiNUSweb (Sammlungen)

Wie schreibe ich das @-Zeichen auf einem Mac?

Gezeigt unter "macOS 26 Tahoe" unter Verwendung der "Windows App" (aktueller Set am 24.10.2025).






PiNUSclassic



Wie schreibe ich spezielle Klammern { } [] auf dem Mac?

Gezeigt unter "macOS 26 Tahoe" unter Verwendung der "Windows App" (aktueller Set am 24.10.2025).






Pinus hängt, wie kann ich den Prozess beenden?

Stellen Sie sicher, dass ein Pinus-Fenster ausgewählt ist und den Fokus hat. Tastenkombination je nach Betriebssystem.


Windows 11: Drücken Sie die Tastenkombination CTRL-ALT-END




macOS 26 Tahoe: Drücken Sie die Tastenkombination FN-CTRL-ALT-DELETE



Wählen Sie Abmelden. Sämtliche Pinus-Prozesse werden beendet. Melden Sie sich danach erneut an.








April-Updates 2026 von Microsoft für Windows 11/10 Systeme

Mit den April-Patches (z. B. KB5083769 / KB5082200) hat Microsoft das Verhalten von RDP-Dateien (.rdp) massiv verschärft.


Beim Öffnen einer .rdp-Datei kommt jetzt immer ein Sicherheitsdialog. Alle Weiterleitungen (Laufwerke, Zwischenablage, Drucker etc.) sind standardmässig AUS. Wenn die Datei nicht aktuell signiert ist, kommt "Unbekannter Herausgeber". Diese Warnung kommt bei jeder Verbindung wieder. Hintergrund: RDP-Files wurden zunehmend für Phishing missbraucht. Wir beobachten zwei Dialoge ...



Unterschiede:



PiNUSclassic



Sind die Herausgeber/Publisher-Angaben in der RDP-Datei aktuell, besteht die Möglichkeit, die Angaben für Laufwerke, Zwischenablage und Drucker, welche Sie für die Arbeit mit PiNUSweb benötigen, zu speichern.

In der Vergangenheit hat diese Aktualität der RDP-Datei keine grosse Rolle gespielt, jetzt leider schon.

Möchten Sie Ihre Einstellungen also künftig speichern können, so muss die RDP-Datei bei Ihnen aktualisiert werden.

Die aktuelle RDP-Datei kann immer wie im Kapitel "**Vorbereitung**" beschrieben bezogen werden.

21.04.2026 / Wiesendangen

Patrick Huber